



Guida a Microsoft Outlook Express®

Creare e configurare l'account di posta elettronica PEC su dominio generico certificato


Quando il vostro fornitore di posta elettronica certificata avrà attivato la casella email, per poterla utilizzare attraverso il vostro client di posta, dovrete configurarne l'account.

Prendiamo ad esempio il sig. *Nome Cognome* che ha richiesto l'attivazione della casella email sul dominio generico certificato, che indicheremo qui come *@domPECgenerico.it*.

Ciò che si trova prima del simbolo @ viene solitamente chiamato "utente" e può contenere, in alternativa a *nome.cognome*, espressioni come *info*, *fax*, *nomedimiofiglio*, *amministrazione*, *vendite*, *commerciale*, *staff*, *posta*, ecc.

1. Come creare l'account di posta elettronica certificata, tipo nome.cognome@domPECgenerico.it


1.a. Dal Menu di Outlook Express®, selezionare "Strumenti", poi "Account" :



1.b. Nella finestra *Account internet* cliccare su tasto "Aggiungi", selezionare "Posta Elettronica..."




Guida a Microsoft Outlook Express



1.c. Si apre a questo punto la finestra relativa alla *Connessione guidata Internet*, che vi permette di impostare la nuova casella PEC.

Vi trovate nella finestra *Nome utente*. Nel campo *Nome visualizzato* digitate il nome che volete indicare per il vostro account di posta (es. NomeCognomePEC – serve per riconoscerlo nell'elenco dei vostri account).



Cliccate sul tasto "Avanti"...

1.d. State visualizzando adesso la finestra *Indirizzo per la posta Internet*. Nel campo *Indirizzo di posta elettronica* digitate l'indirizzo di posta PEC che vi è stato fornito (es. nome.cognome@domPECgenerico.it), poi cliccate sul tasto "Avanti"...



Guida a Microsoft Outlook Express

Connessione guidata Internet

Indirizzo per la posta Internet

L'indirizzo di posta elettronica viene utilizzato per l'invio e la ricezione di messaggi.

Indirizzo di posta elettronica:

Ad esempio: prova@microsoft.com

< Indietro Avanti > Annulla

1.e. Nella finestra *Nomi dei server della posta* dovrete impostare i dati relativi ai server di posta elettronica PEC ai quali ci si collega per scaricare (POP) ed inviare (SMTP) i vostri messaggi email certificati. Nel caso della casella di posta certificata i messaggi email dovranno essere trasferiti ai/dai server dei Gestori PEC tramite protocolli sicuri, indicati dalla "s" degli indirizzi (POP3s e SMTPs).

Nel menu a tendina *Il server della posta in arrivo* è scegliete POP3 per scaricare i messaggi sul vostro computer; nel campo *Server posta in arrivo* digitate i dati POP3 forniti dal vostro fornitore PEC (es. pops.dominogestore.it); nel campo *Server posta in uscita* digitate i dati SMTP forniti dal vostro provider PEC (es. smtps.dominogestore.it),

Connessione guidata Internet

Nomi dei server della posta

Il server della posta in arrivo è:

Server posta in arrivo (POP3, IMAP o HTTP):

Il server SMTP è utilizzato per la posta in uscita.

Server posta in uscita (SMTP):


< Indietro Avanti > Annulla

Cliccate sul tasto "Avanti"...




Guida a Microsoft Outlook Express

1.f. Vi trovate adesso nella finestra *Accesso alla posta internet*, e dovrete inserire i dati di accesso forniti dal vostro fornitore di posta elettronica, i classici "utente" e "password"; in particolare:
nel campo *Nome account* digitare l'utente di posta elettronica fornito dal vostro fornitore della casella (es. nome.cognome@domPECgenerico.it)
nel campo *Password* digitate la password di accesso fornita dal vostro fornitore della casella PEC; poi



Cliccate sul tasto "Avanti"...

1.g. Nell'ultima finestra di questa procedura, cliccate sul tasto "Fine", per confermare la creazione del vostro account di posta. Bisogna a questo punto passare alla procedura di configurazione della casella PEC, che richiederà ancora qualche passaggio.




2. Come configurare l'account di posta elettronica certificata, tipo nome.cognome@domPECgenerico.it



Guida a Microsoft Outlook Express

Avete appena creato, sul Vostro client di posta Outlook Express®, l'account per poter spedire e scaricare la vostra posta elettronica certificata. Ma ancora c'è qualcosa da sistemare nella configurazione...

2.a. Dovrete ripartire dal menu di Outlook Express®, selezionando "Strumenti", poi "Account..." (vedi punto 1.a.). Nella finestra *Account internet* scegliere il tab "Posta Elettronica", selezionate il vostro account pec, poi cliccare su tasto "Proprietà"




2.b. Vi si è aperta la finestra *Proprietà*, che presenta una serie di tab: "Generale", "Server", "Connessione", "Protezione", "Impostazioni Avanzate". Cliccate sul tab "Generale":



Protezione Impostazioni avanzate

Generale Server Connessione

Account di posta

 Inserire il nome di riferimento per i server. Ad esempio: "Ufficio" o "Server Microsoft Mail".

NomeCognomePEC

Informazioni utente

Nome: Nome Cognome

Società:

Posta elettronica: nome.cognome@domPECgenerico.it

Indirizzo per risposte: nome.cognome@domPECgenerico.it


Includi l'account alla ricezione o sincronizzazione dei messaggi

OK Annulla Applica

Nel primo campo il nome del vostro account di posta (es. NomeCognomePEC). Il nome che inserirete qui vi servirà esclusivamente per distinguere l'account nell'elenco degli account, e non verrà visualizzato da eventuali destinatario dei Vs messaggi.

Potrete impostare nei campi *Nome* e/o *Società*. Il nome e cognome inseriti appariranno come il nome e cognome del mittente dei messaggi che andrete a spedire con questo account.

2.c. Selezionate adesso il tab "Server".



Dovrete reinserire la vostra password nel campo *Password* (come al punto 1.f.).

Selezionando l'opzione *Autenticazione del server necessaria* si renderà attivo il tasto "Impostazioni" che andrete a cliccare.

2.d. Vi trovate adesso nella finestra *Server della posta in uscita*, che serve ad impostare i dati relativi al server SMTP sicuro attraverso il quale verranno spediti i messaggi certificati.

Selezionate l'opzione *Accesso tramite*, rendendo così attivi i campi *Nome account* (sempre nome.cognome@domPECgenerico.it) e *Password* (fornita dal vostro fornitore pec per l'SMTP), confermando con il tasto "OK"



Server della posta in uscita [?] [X]

Informazioni di accesso

Usa le stesse impostazioni del server della posta in arrivo

Accesso tramite:

Nome account:

Password:

Memorizza password

Accesso tramite autenticazione password di protezione

[OK] [Annulla]

2.e. Siete tornati alla finestra *Proprietà*, tab "Server". Selezionate adesso il tab "Impostazioni avanzate".

Proprietà - NomeCognomePEC [?] [X]

Generale **Server** Connessione

Protezione **Impostazioni avanzate**

Numeri di porta del server

Posta in uscita (SMTP): [Predefinito]

Il server necessita di una connessione protetta (SSL)

Posta in arrivo (POP3):

Il server necessita di una connessione protetta (SSL)

Timeout del server

Min Max

Invio

Dividi messaggi superiori a KB

Recapito

Conserva una copia dei messaggi sul server

Rimuovi dal server dopo giorni

Rimuovi dal server dopo l'eliminazione da Posta eliminata

[OK] [Annulla] [Applica]



Guida a Microsoft Outlook Express

Selezionate sia per la posta in uscita (SMTP) sia per la posta in arrivo (POP3) la casella *Il server necessita di una connessione protetta (SSL)*.

Adesso andate a variare la porta per l'SMTP inserendo nel campo *Posta in uscita (SMTP)* il numero 465.

Le altre opzioni disponibili:

Conserva una copia dei messaggi sul server: per scaricare copia dei messaggi sul proprio computer, tramite Outlook Express®, lasciando però i messaggi anche sul server di posta, per un periodo che indicherete (*"Rimuovi dal server dopo ... giorni"*) e/o cancellandoli dal sever se sono stati cancellati da Outlook Express® (*"Rimuovi dal server dopo l'eliminazione da Posta eliminata"*).

Dividi messaggi superiori a ... KB: evitare di bloccare quando si cerca di scaricare messaggi molto grandi.

Cliccate sul tasto "OK".

2.f. Terminate la procedura di configurazione, cliccando il tasto "Chiudi" sulla finestra *Account Internet*